

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

118 Платье ●●●

Размеры 36, 38, 40, 42, 44
Длина по спинке ок. 98 см.

Вам потребуется:

Хлопчатобумажная ткань стретч 1,75–1,75–1,75–1,80–1,80 м шириной 140 см; флизелин G 785; 1 потайная застежка-молния длиной 60 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания; 1 металлическая пряжка шириной 2,5 см; 5 пробивающихся блочек.

Рекомендуемые ткани: только эластичные плательные ткани, держащие форму.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть. Детали а и b вычертить прямо на ткани.

Припуски:

На швы и по срезам – 1,5 см, на подгибку низа платья и рукавов – 4 см. Для деталей а и b припуски уже учтены в приведенных размерах.



Раскрой:

21	Лиф переда со сгибом	1x
22	Лиф спинки	2x
23	Передняя часть рукава	2x
24	Локтевая часть рукава	2x
25	Переднее полотнище юбки со сгибом	1x
26	Заднее полотнище юбки	2x
27	Передняя и боковая деталь планки	2x
28	Задняя деталь планки	2x
29	Обтачка горловины переда со сгибом	1x
30	Обтачка горловины спинки	2x
a)	ремень длиной 94–98–102–106–110 см и шириной 8 см, включая припуски;	
b)	шлевка ремня длиной 8 см и шириной 3 см, включая припуски.	

Прокладка: прокладкой дублировать детали 29, 30 и деталь а с изнаночной стороны.

Пшив:

■ На лифе переда и на частях лифа спинки стачать вытачки, глубины вытачек заутю-



жить к линии середины переда/спинки. С лицевой стороны лифа переда и части лифа спинки отстрочить вдоль швов вытачек на расстоянии по 5 мм, вверху строчки проложить наискосок к вершинам вытачек.

■ На лифе платья выполнить боковые швы, контрольная метка 1. Припуски швов обметать и разутюжить.

■ Выполнить нижние швы рукавов, контрольная метка 2. Припуски швов обметать и разутюжить.

■ Втачать рукава, контрольная метка 5. Припуски швов заутюжить на лиф платья. Лиф переда и части лифа спинки отстрочить вдоль швов втачивания рукавов от верха на

длину по 15 см на расстоянии по 5 мм от швов, далее строчки проложить поперек к швам втачивания рукавов.

■ С каждой стороны единой строчкой выполнить верхний шов рукава и плечевой шов, при этом локтевые части рукавов приспособить между метками и горловиной, контрольная метка 3.

■ На планках выполнить задние рельефные швы, контрольная метка 8. Припуски швов разутюжить. Планки сложить по линиям сгибов лицевой стороной внутрь, на передних концах планок стачать короткие срезы. Припуски швов срезать близко к строчкам, планки вывернуть. Открытые срезы планок сметать, на задних концах планок срезы обметать вместе. На планках заложить складки в направлении меток-стрелок, заматывать на припусках. Планки приколоть к лифу платья по линиям совмещения, приметать к нижнему срезу.

■ На задних полотнищах юбки стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить к линии середины спинки. Задние полотнища юбки отстрочить вдоль швов вытачек, как описано для лифа платья. На переднем полотнище юбки заложить и заматывать складки в направлении меток-стрелок.

■ На юбке выполнить боковые швы, контрольная метка 7. Припуски швов обметать и разутюжить.

■ Юбку притачать к лифу платья лицевой стороной к лицевой стороне, закрепляя планки, контрольная метка 9. Припуски шва обметать вместе и заутюжить вверх.

■ Вдоль средних срезов частей спинки притачать потайную застежку-молнию – см. «Это надо знать» на стр. 2. Выполнить средний шов по спинке от низа до потайной застежки на молнию. Припуски шва обметать и разутюжить.

■ На обтачке горловины выполнить плечевые швы, контрольная метка 6. Припуски швов разутюжить. Внутренний срез обтачки обметать. Обтачку приколоть к срезу горловины лицевой стороной к лицевой стороне. Задние концы обтачки отвернуть, не доходя по 5 мм до краев разреза, приколоть к срезу горловины. Припуски по краям разреза спинки вместе с тесьмами потайной застежки-молнии отвернуть на лицевую сторону

и приколоть к срезу горловины поверх обтачки. Вдоль среза горловины проложить строчку. Припуски шва срезать близко к строчке, на участках скруглений надсечь в нескольких местах. Обтачку горловины отвернуть вверх и настрочить на припуски шва притачивания близко к шву на максимально возможную длину. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону, горловину приутюжить. Задние концы обтачки подвернуть и пришить к тесьмам потайной застежки-молнии. Внутренний срез обтачки пришить к припускам швов.

■ Припуски на подгибку низа платья и рукавов обметать, заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную незатянутыми стежками.

■ Ремень сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь, срезы стачать, оставив открытым один конец. Ремень вывернуть, приутюжить и отстрочить на расстоянии 5 мм.


■ На расстоянии 4,5 см от открытого конца пояса пробить отверстие для шпеленки, обметать петлеобразными стежками. Конец ремня продеть в пряжку, подвернуть и пришить вручную или застрочить. Одну блокочку установить на ремне так, чтобы расстояние от шпеленки пряжки равнялось обхвату талии. Последующие 4 блокочки установить по обеим сторонам от первой блокочки с интервалами по 2,5 см. Вместо блокочек можно просто пробить отверстия и туго обметать петлеобразными стежками нитками для обметывания петель.

■ Шлевку ремня сложить вдоль пополам изнаночной стороной внутрь и приутюжить. Шлевку снова разложить. Оба продольных среза шлевки отвернуть поочередно к приутюженному сгибу и приутюжить. Шлевку снова сложить пополам, заутюженные срезы стачать в край, сгиб отстрочить в край. Пояс обогнуть шлевкой у пряжки, концы шлевки наложить с нижней стороны ремня один поверх одного и сшить вручную.

■ По боковым швам выполнить нитяные шлевки для ремня длиной по 3 см так, чтобы ремень лежал над швом притачивания юбки. Для этого закрепить по 3–4 нити, нитяные перемычки туго обметать петлеобразными стежками.

План раскладки

Хлопчатобумажная ткань стретч шириной 140 см



Ткань сложить вдвое лицевой стороной внутрь.

Это надо знать

Потайная застежка на молнию

Потайные застежки-молнии выпускаются только длиной 22, 40 и 60 см. Застежка-молния должна быть длиннее разреза для застежки минимум на 2 см, она притачивается перед выполнением шва выше или ниже разреза, т. е. при полностью открытых срезах. Для притачивания потайной застежки-молнии требуется специальная лапка швейной машины, которая входит в обязательный комплект лапок ко многим современным швейным машинам.

Притачать застежку-молнию:

Потайную застежку-молнию открыть и прижать спираль ногтем большого пальца так, чтобы можно было увидеть «линию шва» между тесьмой и спиралью. Открытую застежку-молнию наложить внешней стороной на лицевую сторону изделия вдоль одного края разреза (1). Чтобы застежка-молния была притачана точно по размеченной линии шва, надо определить интервал между краем тесьмы застежки-молнии и срезом ткани: ширина припуска на шов минус 1 см ширины тесьмы = расстояние до среза ткани. Верхний конец тесьмы застежки-молнии приколоть к ткани булав-

кой на нужном расстоянии — см. выше. Нижний конец тесьмы застежки-молнии выступает за нижний конец разреза. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки справа от иглы. Застежку-молнию притачать от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию. Вторую тесьму застежки-молнии наложить внешней стороной на лицевую сторону ткани вдоль другого края разреза и приколоть верхний конец тесьмы одной булавкой. Застежку-молнию снова открыть. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки слева от иглы (2). Тесьму настроить от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию.

Стачать срезы деталей кроя ниже метки разреза для застежки, отвернув нижний свободный конец застежки-молнии на припуски на шов и начав шов максимально близко к последним стежкам швов притачивания застежки-молнии. Излишний конец застежки-молнии срезать и окантовать лоскутом ткани.

